第一步




注意!未开启手动模式的情况下,请选择未转换成灰度图的图片,该图片分辨率最好大于500x500,若选择图片分辨率小于500x500则图像处理效果不好

如果开启手动模式,请选择已经处理好的图片,如:




建议分辨率为500x500

第二步



第三步 (调整HSV阈值)


H、S、V的下限越低, 图中被染色面积就越多, 可以多次尝试, 自行调整 (不建议调整)




关于HSV,可以自行去相关在线网站搜索,调整阈值

- H (色相 Hue): 表示颜色的种类,它是一个在0到360度之间的角度值。色相值对应于光谱上的不同颜色,比如红色、绿色、蓝色等。
- S (饱和度 Saturation) : 表示颜色的纯度或强度。饱和度为0表示灰度,即一种无色。饱和度为100%表示颜色是纯净的,没有被白色或其他颜色混合。
- V (明度 Value): 表示颜色的亮度。明度为0表示黑色,明度为100%表示白色。


第四步



第五步



第六步 (核对图像)



红线为基流质深度位置,也就是第一次染色面积小于80%的位置

蓝线为开始寻找基流质深度的位置,也就是从红线是从蓝线位置之下 开始寻找的(坐标范围0~499)

绿线为最大染色深度的位置